



# Masternod pentru moneda Discount

Cum sa setezi un masternode pentru moneda Discount

Masternode singular si multiplu

**Windows hot wallet Masternode**

Versiunea 1.0.2

Echipa monezii Discount

Februarie 2018

## Cuprins

Masternode singular setari .....	3
Deschidere DiscountCoin-qt pentru prima oara .....	3
Ia-ti cheia privata a masternode-ului .....	3
Editeaza fisierul de configurare.....	3
Efectueaza tranzactia cu suma ceruta .....	3
Porneste masternode-ul .....	4
Masternode multiplu setari.....	5
Creeaza director personalizat .....	5
Configureaza fiecare masternode .....	5

## ***Masternode Setari Mediu:***

- Windows hot wallet
- Setari pentru unul sau mai multe masternode-uri
- Textul [in culoarea albastra](#) este pentru a fi copiat in calculator

## Setari Masternode singular

### **Deschidere DiscountCoin-qt pentru prima oara**

Deschide si ruleaza DiscountCoin-qt.exe si permite conexiunea daca firewall-ul intreaba. Lasa portofelul sa se sincronizeze cu reseaua Discount si mergi la "Receive Tab", ar trebui sa vezi o adresa Discount, aceasta este adresa ta de masternode, noteaz-o pentru a o folosi mai tarziu. Daca nu este nimic acolo, creeaza o noua adresa.

### **Ia-ti cheia privata a masternode-ului**

Mergi la "Help" -> "Debug Console" si introdu aceasta comanda sa generezi cheia privata a masternode-ului.

*masternode genkey*

### **Editeaza fisierul de configurare**

Deschide un explorer si mergi la directorul de date al monedei Discount. Locatia implicita este:  
*C:/users/\*\*numele utilizatorului windows\*\*\*/appdata(hidden)/roaming/DiscountCoin*

Deschide fisierul de configurare ( DiscountCoin.conf) si copiaza textul cu albastru in el

*rpcuser=RandomStringOfYourChoice\_with\_no\_spaces  
rpcpassword=AnotherRandomStringOfYourChoice\_with\_no\_spaces  
rpcallowip=127.0.0.1 rpcport=9447 listen=1 server=1 daemon=1  
port=9448 masternode=1  
masternodeaddr=YourIP:9448  
masternodeprivkey=YourPrivateKeyPreviouslyGenerated*

Salveaza si inchide fisierul de configurare.

Restarteaza portofelul.

### **Efectueaza tranzactia cu suma ceruta**

Trebuie sa trimiti suma ceruta in adresa masternode-ului tau pentru a fi eligibil la sistemul de recompense. Trimite **exact** 5000 DSC la adresa masternode-ului care ai configurat-o la pasul 1 si asteapta cel putin 20 de confirmari.

**Porneste masternode-ul**

Mergi la Tools -> Debug Console. Executa comanda "[masternode start](#)". O sa vezi raspunsul "Masternode started successfully". Felicitari, masternode-ul tau functioneaza.

Acum da click pe tabul Masternodes care este acum vizibil. Ar trebui sa vezi noul tau masternode in lista cu precizarea PRE\_ENABLE.

Aceasta se va schimba in ENABLED dupa scurt timp. Toate masternode-urile trebuie sa fie active pentru un numar de blocuri pana sa fie recunoscute de retea si sa fie eligibile pentru recompense.

## Masternode multiplu setari

Setarile pentru masternode-urile multiple sunt ca la setarile uni singur masternode , exceptand ca fiecare masternode are nevoie de un director al sau. Hai sa configuram asta.

### **Creeaza director personalizat**

Deschide si ruleaza DiscountCoin-qt.exe si permite conexiunea daca firewall-ul intreaba.. Dupa ce a pornit ciomplet, inchide-l.

- Alege un director pe hard unde vei gazdui masternode-urile tale.
  - Sa zicem C:\DiscountMN
- Creeaza cat de multe subdirectoare vrei.
  - C:\DiscountMN\MN1
  - ○ C:\DiscountMN\MN2
  - ○ C:\DiscountMN\MN3
  - ○ C:\DiscountMN\MN4 si asa mai departe... un director pentru fiecare masternode.
- Copiaza fisierul DiscountCoin-qt.exe in fiecare subdirector si redenumeste-l in Discount-MNx.exe (x = 1 to 4)
- Creeaza un director "data" in fiecare subdirector ( C:\DiscountMN\MNx\data )
- Deschide directorul original DiscountCoin, locatia clasica este :  
*C:/users/\*\*\*/numele utilizatorului windows \*\*\*/appdata(hidden)/roaming/DiscountCoin*
- Copiaza fisierul "blk0001.dat" si directorul "txleveldb" in fiecare director "data" al masternode-urilor
- Apasa Win+R, scrie "cmd" si apasa Enter
- Scrie in commander : `echo start Discount-MN1.exe -datadir=./data > C:\DiscountMN\MN1\startmn1.cmd`
- Repeta ultimul pas pentru fiecare masternode schimband MN1 cu 2, 3 si 4 si asa mai departe...
- Ruleaza startmn1.cmd, startmn2.cmd si startmn3.cmd, asteapta pentru incarcarea totala a portofelelor si sincronizarea acestora

### **Configureaza fiecare masternode**

Acum ca structura pentru data este stabilita, poti sa urmezi ghidul pentru masternode singular pentru fiecare din masternode-uri.