



Discount Coin Masternodes

عملة كيفية تنصيب Discount Masternode

واحد ومتعددة Masternodes

Windows hot wallet Masternode

الإصدار 1.0.2

فريق discountcoin الاساسي

فيفري 2018

جدول المحتويات

3.....	ماسترنود واحدة الاعداد
3.....	فتح ديسكونتكون كـت لأول مرة
3.....	احصل على المفتاح الخاص الخاص ماسترنود
3.....	قم بتخصيص ملف التكوين الخاص بك
4.....	قم بإجراء معاملة ضمانات
4.....	بدء ماسترنود الخاص بك
4.....	ماسترنود متعددة الاعدادات
5.....	إنشاء دليل بيانات مخصص
5.....	تهيئة كل ماسترنود

بيئة تهيئة ماستر نود:

- محفظة ويندوز الساخنة
- إعداد واحد أو عدة ماستر نود
- يجب نسخ / لصق النص باللون الأزرق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

الإعداد واحد الماستر نود

فتح DiscountCoin-qt لأول مرة

قم بفتح OpenCoin-qt.exe وتشغيله والسماح بالاتصال إذا كان جدار الحماية يتطلب ذلك. السماح للمحفظة بمزامنة شبكة DIscountCoin والانتقال إلى "تلقي علامة التبويب" ، يجب أن تشاهد عنوان discount ، هذا هو عنوانك الرئيسي ، لاحظ أنه لاستخدامه لاحقًا. إذا لم يكن هناك شيء، فقم ببساطة بإنشاء عنوان جديد.

احصل على المفتاح الخاص masternode

انتقل إلى "مساعدة" <- "Debug Console" وأدخل هذا الأمر لإنشاء مفتاحك الخاص الرئيسي.

masternode gen مفتاح

قم بتخصيص ملف التكوين الخاص بك

افتح مستكشف الملفات وانتقل إلى مجلد البيانات DIscountCoin. الموقع الافتراضي هو:
C: / users / *** Your windows user *** / appdata (hidden) / roaming / DiscountCoin

افتح ملف التهيئة وقم بلصق ما يلي

```
rpcuser=RandomStringOfYourChoice_with_no_spaces  
rpcpassword=AnotherRandomStringOfYourChoice_with_no_spaces  
rpcallowip=127.0.0.1  
rpcport=9447  
listen=1  
server=1  
daemon=1  
port=9448  
masternode=1  
masternodeaddr=YourIP:9448  
masternodeprivkey=YourPrivateKeyPreviouslyGenerated
```

احفظ وأغلق ملف التكوين هذا.
أعد تشغيل محفظتك.

قم بإجراء معاملة ضمانات

أنت الآن بحاجة إلى إرسال الضمان الخاص بك إلى عنوان **masternode** الخاص بك لتكون مؤهلة لنظام المكافآت.
قم بإرسال **DSC 5000** بالضبط ، الى عنوانك الرئيسي الذي تمت تهيئته في الخطوة 1 وانتظر 20 تأكيدًا على الأقل.

ابدء masternode الخاص بك

انتقل إلى أدوات -> تصحيح الأخطاء وحدة التحكم. أدخل "بداية masternode". سترى الرد "بدأ Masternode بنجاح". تهانينا، يتم تشغيل masternode الخاص بك الآن.

الآن انقر فوق علامة التبويب Masternodes المرئية الآن. يجب أن تشاهد masternode الجديد الخاص بك تظهر في القائمة مع الحالة **PRE_ENABLE**.

سيتم تغيير هذا إلى **ENABLED** بعد فترة زمنية قصيرة. يجب أن تكون جميع masternodes نشطة لبعض الكتل قبل أن يتم التعرف عليها من قبل الشبكة ومؤهلة للحصول على المكافآت.

إعداد Masternodes المتعددة

إعداد masternode المتعددة هو نفس عملية إعداد masternode المنفردة ، باستثناء أن كل masternode يحتاج إلى دليل البيانات الخاص به. دعونا تكوين هذا.

إنشاء دليل بيانات مخصص

قم بفتح OpenCoin-qt.exe وتشغيله والسماح بالاتصال إذا كان جدار الحماية يطلب ذلك. بمجرد أن تبدأ بشكل كامل ، أغلقها.

- اختر مجلدًا في محرك القرص الثابت حيث ستستضيف الأوضاع الخاصة بك.
دعونا نقول C: \ DiscountMN
- إنشاء العديد من المجلدات الفرعية التي تريدها.
C: \ DiscountMN \ MN1
C: \ DiscountMN \ MN2
C: \ DiscountMN \ MN3
C: \ DiscountMN \ MN4
- نسخ ملف DiscountCoin-qt.exe في كل مجلد فرعي وإعادة تسميته إلى Discount-MNx.exe (س = 1 إلى 4)
- إنشاء مجلد "data" في كل مجلد فرعي (C: \ DiscountMN \ MNx \ data)
- افتح مجلد البيانات الأصلي DiscountCoin ، والموقع الافتراضي هو:
C: / users / *** Your windows user *** / appdata (hidden) / roaming / DiscountCoin
- نسخ الملف "blk0001.dat" والمجلد "txleveldb" في كل مجلد "البيانات" masternode
- اضغط على Win + R ، واكتب "cmd" واضغط على Enter
- اكتب في الأمر C: \ DiscountMN \ MN1 \ data > startmn1.cmd
- كرر الخطوة الأخيرة لكل Masternode تغيير MN1 إلى 2 و 3 و 4 وما إلى ذلك وهلم جرا ...
- قم بتشغيل startmn1.cmd و startmn2.cmd و startmn3.cmd ، وانتظر تحميل محافظ كاملة ومزامنة كاملة مع blockchain

تكوين كل masternode

الآن يتم إنشاء بنية البيانات ، يمكنك اتباع دليل masternode واحد كما هو موضح سابقا لكل محفظة masternode.